

## VAJİNAL SMEAR ALMA BECERİSİ

**ARAÇLAR:** Pelvis maketi, muayene spekulumu, steril gazlı bez, klamp, smear fırçası, tahta spatüla, lam, alkol içeren fiksatif(saç spreyi)

### KATILIMCI:

BASAMAK NO	BASAMAKLAR
1	Hastaya işlem hakkında gerekli bilgiyi verdikten sonra, jinekolojik muayene becerisine uygun şekilde kuru muayene spekulumu takınız.
2	Serviksin portio vajinalisini tam olarak görünüz.
3	Eksternal osun net olarak görülmesini engelleyen bir mukoid tıkaç veya yoğun akıntı varsa, nazik bir şekilde, servikte bir kanamaya neden olmadan, bir klamp ve steril spanç yardımı ile uzaklaştırınız.
4	Daha sonra smear fırçasını eksternal osa sokarak, 2 cm kadar ilerletiniz, saat yönünde ve daha sonra aksi yönde olmak üzere 180 derece servikal kanal içinde döndürünüz.
5	Smear fırçasını geri çekiniz; lamın bir kenarından diğerine doğru fırçayı döndürerek ince bir tabaka oluşturacak şekilde preparatı hazırlayınız. Bu esnada lama fırçayı aşırı basınç uygulayacak şekilde bastırmamaya dikkat ediniz.
6	Daha sonra fazla vakit geçirmeden, lamı 45 derece eğimli tutarak yaklaşık 30 cm uzaktan alkol içeren saç spreyi ile tespit ediniz. Tespit işlemi ne çok kısa, ne de çok uzun olmalıdır.
7	Tahta spatüla ile eksternal osun çevresinden(ekzoserviksten); servikte bir kanamaya yol açmadan ikinci bir smear için örnek alınız.
8	Farklı bir lama, tahta spatülayı fazla bastırmadan yine ince bir tabaka oluşturmaya özen göstererek ikinci smear preparatını hazırlayınız.
9	Yine lamı 45 derece eğimli tutarak ve yaklaşık 30 cm uzaktan alkol içeren saç spreyi ile tespit ediniz.
10	Her iki smear preparatını, uygun hasta bilgilerinin (yaş, mens dönemi, hormonal ilaç kullanımı vs) yazıldığı patoloji kağıdına iki kenarından birer bant ile yapıştırdıktan sonra Tıbbi Patoloji laboratuvarına gönderiniz.